

# Instruções para Instalação e Desinstalação

*Nesta página se encontram informações para a instalação e desinstalação do CoGrOO.*

## Table of contents

1	3.x.....	2
1.1	OpenOffice.org Extension (.oxt).....	2
2	2.x.....	2
2.1	Windows.....	2
2.2	Linux.....	3
3	2.0.beta1.....	4
3.1	Windows.....	4
3.2	Linux.....	5
4	1.x.....	5
4.1	Windows.....	5
4.2	Linux.....	6

## 1. 3.x

### Configure o Java 1.5 (ou melhor) no seu BrOffice.org/OpenOffice.org

Tenha certeza que a versão do Java usada pela instalação do BrOffice.org (ou OpenOffice.org) é 1.6. Veja em Ferramentas >> Opções >> BrOffice.org >> Java.

### Usuários Ubuntu

Caso a instalação do CoGrOO falhe no Ubuntu, tente instalar o pacote `openoffice.org-java-common`:  
`sudo apt-get install openoffice.org-java-common`

## 1.1. OpenOffice.org Extension (.oxt)

### 1.1.1. Instalação pelo sistema de arquivos

1. Baixar a versão desejada na área de downloads
2. Duplo clique no instalador para iniciar o processo de instalação
3. Siga as instruções do Gerenciador de extensão do OpenOffice.org
4. Será necessário reiniciar o OpenOffice.org para que a extensão seja ativada.

### 1.1.2. Instalação pelo Gerenciador de extensão

1. Baixar a versão desejada na área de downloads
2. Em uma janela do OpenOffice.org, clique no menu Ferramentas e depois em Gerenciador de extensão
3. Clique em Adicionar e selecione o instalador na área de downloads
4. Siga as instruções do Gerenciador de extensão do OpenOffice.org
5. Será necessário reiniciar o OpenOffice.org para que a extensão seja ativada.

### 1.1.3. Desinstalação

1. Em uma janela do OpenOffice.org, clique no menu Ferramentas e depois em Gerenciador de extensão
2. Na lista de extensões, localize e selecione no CoGrOO
3. Clique em Remover
4. Aguardar o fim da desinstalação

## 2. 2.x

### 2.1. Windows

#### 2.1.1. Instalação

1. Baixar a versão desejada na área de downloads
2. Duplo clique no instalador para iniciar o processo de instalação
3. Escolher a língua em que as instruções de instalação serão mostradas (não afeta o

- corretor gramatical)
4. Ler e concordar com a licença
  5. Escolher o diretório de instalação do CoGrOO
  6. Aguardar a finalização da instalação

### 2.1.2. Desinstalação

1. Vá para a pasta em que o CoGrOO foi instalado
2. Duplo clique em uninstaller
3. Confirme a desinstalação
4. Aguardar o fim da desinstalação

## 2.2. Linux

### 2.2.1. rpm

#### 2.2.1.1. Instalação

1. Baixar a versão desejada na área de downloads
2. Abrir uma linha de comando e ir para o diretório onde o arquivo foi baixado
3. Virar usuário root
4. Executar o comando `rpm -ivh <nomedopacote.rpm>`
5. Aguardar a finalização da instalação

#### 2.2.1.2. Desinstalação

1. Virar usuário root
2. Executar o comando `rpm -e <nomedopacote.rpm>`
3. Aguardar o fim da desinstalação

### 2.2.2. deb

#### 2.2.2.1. Instalação

1. Baixar a versão desejada na área de downloads
2. Abrir uma linha de comando e ir para o diretório onde o arquivo foi baixado
3. Virar usuário root
4. Executar o comando `dpkg -i <nomedopacote.deb>`
5. Aguardar a finalização da instalação

#### 2.2.2.2. Desinstalação

1. Virar usuário root
2. Executar o comando `dpkg -r <nomedopacote.deb>`
3. Aguardar o fim da desinstalação

### 2.2.3. Outras distribuições

### 2.2.3.1. Instalação

1. Baixar a versão desejada na área de downloads
2. Abrir uma linha de comando e ir para o diretório onde o .bin foi baixado
3. Dar permissão de execução ao arquivo .bin (exemplo: `chmod +x instalador.bin`)
4. Virar usuário root
5. Executar o arquivo instalador (exemplo: `./instalador.bin`)
6. Escolher a língua em que as instruções de instalação serão mostradas (não afeta o corretor gramatical)
7. Surgirá a tela de informações do projeto
8. Ler e concordar com a licença
9. Escolher o diretório de instalação do CoGrOO
10. Ver o que será instalado em seu computador
11. Aguardar a finalização da instalação

### 2.2.3.2. Desinstalação

1. Vá para a pasta em que o CoGrOO foi instalado
2. Entrar na pasta bin
3. Virar usuário root
4. Executar o desinstalador (exemplo: `./uninstaller.bin`)
5. Apertar o botão "Desinstalar"
6. Aguardar o fim da desinstalação

## 3. 2.0.beta1

### 3.1. Windows

#### 3.1.1. Instalação

1. Baixar a versão desejada na área de downloads
2. Duplo clique no instalador para iniciar o processo de instalação
3. Escolher a língua em que as instruções de instalação serão mostradas (não afeta o corretor gramatical)
4. Surgirá a tela de informações do projeto
5. Ler e concordar com a licença
6. Escolher o diretório de instalação do CoGrOO
7. Ver o que será instalado em seu computador
8. Aguardar a finalização da instalação

#### 3.1.2. Desinstalação

1. Vá para a pasta em que o CoGrOO foi instalado
2. Entrar na pasta Uninstaller
3. Duplo clique em `uninstaller.jar`
4. Escolher a opção "Forçar remoção"

5. Apertar o botão "Desinstalar"
6. Aguardar o fim da desinstalação

## 3.2. Linux

### 3.2.1. Instalação

1. Baixar a versão desejada na área de downloads
2. Abrir uma linha de comando e ir para o diretório onde o .bin foi baixado
3. Dar permissão de execução ao arquivo .bin (exemplo: `chmod +x instalador.bin`)
4. Virar usuário root
5. Executar o arquivo instalador (exemplo: `./instalador.bin`)
6. Escolher a língua em que as instruções de instalação serão mostradas (não afeta o corretor gramatical)
7. Surgirá a tela de informações do projeto
8. Ler e concordar com a licença
9. Escolher o diretório de instalação do CoGrOO
10. Ver o que será instalado em seu computador
11. Aguardar a finalização da instalação

### 3.2.2. Desinstalação

1. Vá para a pasta em que o CoGrOO foi instalado
2. Entrar na pasta bin
3. Virar usuário root
4. Executar o desinstalador (exemplo: `./uninstaller.bin`)
5. Apertar o botão "Desinstalar"
6. Aguardar o fim da desinstalação

## 4. 1.x

### 4.1. Windows

#### 4.1.1. Instalação

1. Baixar a versão desejada na área de downloads
2. Duplo clique no instalador para iniciar o processo de instalação
3. Escolher a língua em que as instruções de instalação serão mostradas (não afeta o corretor gramatical)
4. Surgirá a tela de informações do projeto
5. Ler e concordar com a licença
6. Escolher o diretório de instalação do CoGrOO
7. Ver o que será instalado em seu computador
8. Aguardar a finalização da instalação

#### 4.1.2. Desinstalação

1. Vá para a pasta em que o CoGrOO foi instalado
2. Entrar na pasta Uninstaller
3. Duplo clique em uninstaller.jar
4. Escolher a opção "Forçar remoção"
5. Apertar o botão "Desinstalar"
6. Aguardar o fim da desinstalação

## 4.2. Linux

### 4.2.1. Instalação

1. Baixar a versão desejada na área de downloads
2. Abrir uma linha de comando e ir para o diretório onde o .bin foi baixado
3. Dar permissão de execução ao arquivo .bin (exemplo: `chmod +x instalador.bin`)
4. Virar usuário root
5. Executar o arquivo instalador (exemplo: `./instalador.bin`)
6. Escolher a língua em que as instruções de instalação serão mostradas (não afeta o corretor gramatical)
7. Surgirá a tela de informações do projeto
8. Ler e concordar com a licença
9. Escolher o diretório de instalação do CoGrOO
10. Ver o que será instalado em seu computador
11. Aguardar a finalização da instalação

### 4.2.2. Desinstalação

1. Vá para a pasta em que o CoGrOO foi instalado
2. Entrar na pasta bin
3. Virar usuário root
4. Executar o desinstalador (exemplo: `./uninstaller.bin`)
5. Apertar o botão "Desinstalar"
6. Aguardar o fim da desinstalação